

## 【メール設定】 Mac OS X メール 11.x

### メールアカウントの追加設定方法 (SMTP 認証) (ハイパーサーバ)

お手元に「FITWeb ハイパーサーバサービスご利用開始のお知らせ」(以下「通知書」)をご用意ください。

インターネット回線に接続した状態で設定を行って下さい。

バージョンによって若干画面が異なる場合がございます。




① Dock の[メール]をクリックし、メールを起動します。

※ Dock に[メール]がない場合は、メニューバーの[移動]から[アプリケーション]を選択して、[メール]を起動します。




[メール]をはじめて起動する際には、[ようこそメールへ]の画面が表示されますので、[続ける]をクリックし、手順④にお進みください。



② [メール]が起動します。

メニューバーの[メール]をクリックします。表示されるメニューの中から[環境設定]をクリックします。



③ [アカウント]をクリックし、左下の[+]をクリックします。

メールアカウントのプロバイダを選択...

iCloud  
 Exchange  
 Google™  
 YAHOO!  
 Aol.  
 その他のメールアカウント...

④ [メールアカウントのプロバイダを選択]と表示されますので、[その他のメールアカウント]を選択し、[続ける]をクリックします。

@ メールアカウントを追加

最初に、次の情報を入力してください:

名前: 北電 太郎

メールアドレス: den-taro@\*\*\*\*\*.com

パスワード: ●●●●●●

⑤ [メールアカウントを追加]画面が表示されます。すべての項目で下記のように、入力します。  
[サインイン]ボタンをクリックします。

入力画面	通知書の項目
氏名	差出人として表示したい名前
メールアドレス	メールアドレス 例)den-taro@*****.com
パスワード	コントロールパネルで設定したパスワード

「\*\*\*\*\*.com」の部分はお客様のドメインを入力します。

メールアドレス: den-taro@\*\*\*\*\*.com

ユーザ名: den-taro@\*\*\*\*\*.com

パスワード: ●●●●●●

アカウントの種類: POP

受信用メールサーバ: pop.\*\*\*\*\*.com

送信用メールサーバ: smtp.\*\*\*\*\*.com

アカウント名またはパスワードを確認できません。


⑥ [アカウント名またはパスワードを確認できません]と表示されます。すべての項目で下記のように入力します。  
[サインイン]ボタンをクリックします。

入力画面	通知書の項目
メールアドレス	メールアドレス 例)den-taro@*****.com
ユーザ名	メールアドレス 例)den-taro@*****.com
パスワード	コントロールパネルで設定したパスワード
アカウントの種類	POP
受信用メールサーバ	受信メールサーバ 例)pop.*****.com
送信用メールサーバ	受信メールサーバ 例)smtp.*****.com

「\*\*\*\*\*.com」の部分はお客様のドメインを入力します。




- ⑦ [パスワードを“\*\*\*\*\*”に安全に送信できませんでした]という警告が表示されますが、そのまま[続ける]ボタンをクリックします。



- ⑧ ユーザ名とパスワードが認証されましたら、メールのメイン画面が表示されます。

もう一度、メニューバーの[メール]—[環境設定]を開きます。



- ⑨ [アカウント設定]画面が表示されます。追加されたアカウント名を選択し、[サーバ設定]タブに切り替えます。まず、[受信用メールサーバ]の項目で下記のように入力します。

入力画面	通知書の項目
ユーザ名	メールアドレス 例)den-taro@*****.com
パスワード	コントロールパネルで設定したパスワード
ホスト名	受信メールサーバ 例)pop.*****.com
接続設定を自動的に管理	チェックを外す
ポート	110
TLS/SSL を使用	チェックを外す
認証	パスワード

「\*\*\*\*\*.com」の部分はお客様のドメインを入力します。



[受信用メールサーバ]の項目を入力したら、[送信用メールサーバ]欄ある[アカウント名]をクリックし、表示されたメニューから[SMTPサーバリストを編集]をクリックします。

⑩ [サーバ設定]画面が表示されますので、下記のように入力します。

入力画面	通知書の項目
説明	任意で設定 例)*****.com
ユーザ名	メールアドレス 例)den-taro@*****.com
パスワード	コントロールパネルで設定したパスワード
ホスト名	送信メールサーバ 例)smtp.*****.com
接続設定を自動的に管理	チェックを外す
ポート	587
TLS/SSL を使用	チェックを外す
認証	パスワード

「\*\*\*\*\*.com」の部分はお客様のドメインを入力します。

⑪ [詳細]タブに切り替え、下記のように変更します。

入力画面	通知書の項目
TLS 証明書	なし
セキュリティで保護されていない認証を許可	チェックします

変更したら、[OK]ボタンをクリックします。

アカウント情報 メールボックスの特性 **サーバ設定**

受信用メールサーバ (POP)

ユーザ名: den-taro@\*\*\*\*\*.com

パスワード: ●●●●●●

ホスト名: pop.\*\*\*\*\*.com

接続設定を自動的に管理

ポート: 110  TLS/SSLを使用

認証: パスワード

POPの詳細設定

送信用メールサーバ (SMTP)

アカウント: \*\*\*\*\*.com

ユーザ名: den-taro@\*\*\*\*\*.com

パスワード: ●●●●●●

ホスト名: smtp.\*\*\*\*\*.com

接続設定を自動的に管理

ポート: 587  TLS/SSLを使用

認証: パスワード

**保存**

- ⑫ 先の[サーバ設定]画面に戻ります。  
右下にある[保存]ボタンをクリックし、左上の[閉じる]ボタンをクリックします。

“\*\*\*\*\*.com” POPアカウントの変更内容を保存しますか？

保存しないと、変更内容は失われます。

保存しない キャンセル **保存**

- ⑬ [変更内容を保存しますか?]のメッセージが表示された場合は、[保存]をクリックします。

以上で設定は完了です。  
送受信をお試しください。