


【メール設定】 Outlook 2016 メールアカウントの追加設定方法(SMTP 認証)(ハイパーサーバ)

お手元に「FITWeb インターネットサービスご利用開始のお知らせ」(以下「通知書」)をご用意ください。



- ① Outlook 2016 を起動します。
- ② [MicrosoftOutlook2016 へようこそ]画面が表示されます。
[次へ]ボタンをクリックし、手順⑤へ進みます。

※ようこそ画面が表示されない場合は、以下の方法で手順⑥へお進みください。




- ③ メニューバーの[ファイル]をクリックします。




- ④ [情報]をクリックし、[アカウントの追加]をクリックします。




- ⑤ [電子メールアカウントの追加]画面が表示されます。
[はい]を選択し、[次へ]をクリックします。



- ⑥ [自動アカウントセットアップ]画面が表示されます。
[自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)]を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。




- ⑦ [サービスの選択]画面が表示されます。
[POP または IMAP]を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。



- ⑧ [POPとIMAPのアカウント設定]画面が表示されます。
すべての項目を下記の通り入力します。

入力画面	通知書の項目
名前	差出人として表示したい名前 例)Taro Hokuden
電子メールアドレス	メールアドレス 例)den-taro@*****.com
受信メールサーバー (POP3) ※通知書参照	受信メール(POP) 例)pop.*****.com
送信メールサーバー (SMTP) ※通知書参照	送信メール(SMTP) 例)smtp.*****.com
アカウント名	メールアドレス 例)den-taro@*****.com
パスワード	コントロールパネルで設定したパスワード
パスワードを保存する	チェックする
アカウント設定のテスト	チェックをはずす


- ⑨ [詳細設定]ボタンをクリックします。



[インターネット電子メール設定]画面が表示されます。[送信サーバー]タブをクリックします。

以下のように入力します。

入力画面	設定・入力内容
送信サーバー (SMTP) は認証が必要	チェック
受信メールサーバーと同じ設定を使用する	チェック



- ⑩ [詳細設定]タブをクリックします。「サーバーのポート番号」項目で[送信サーバー]に入力されている“25”を削除し、“587”と入力します。

入力画面	入力内容
送信サーバー (SMTP)	25 → 587

- ⑪ [配信]項目で[サーバーにメッセージのコピーを置く]のチェックをはずします。

ただし、複数台のパソコンで同じメールを受信する場合は、チェックをつけておきます。その際は必ず「サーバーから削除する」にチェックを入れてください。○日後の部分は、複数台のパソコンがメールをチェックするのにかかる最少の日数を入れてください。この日数を長くすると、たくさんのメールがサーバーに残り、容量オーバーを起すことがあります。その場合、メールが届かなくなりますので、ご注意ください。

[OK]ボタンをクリックします。

- ⑫ [POP と IMAP のアカウント設定]画面に戻ります。
[次へ]ボタンをクリックします。

- ⑬ [すべて完了しました]画面が表示されます。
[完了]ボタンをクリックします。

これで設定は終了です。