

【メール設定】 Thunderbird


メールアカウントの追加設定方法 (SMTP 認証)

メールソフトのメール追加設定を行うには、あらかじめ「コントロールパネル」にてメールアドレスの登録を行って下さい。登録時に設定したメールアドレスとパスワードを控えておいて下さい。


Web メールを併用する場合は、別途「Web メール利用マニュアル」も合わせてご覧下さい。

お手元に「FITWeb ハイパーサーバご利用開始のお知らせ」(以下、「通知書」)をご用意下さい。


バージョンによって若干画面が異なる場合がございます。



① Thunderbird を起動し、メニューバーから [ツール]→[アカウント設定] を選びます。



② 「アカウント設定」という画面が表示されます。左下の [アカウント操作]→[メールアカウントを追加] をクリックします。




③ 「メールアカウント設定」という画面が表示されます。
各項目を以下のように入力し、[続ける] をクリックします。

入力画面	設定・入力内容
あなたのお名前	差出人として表示したい名前
メールアドレス	メールアドレス 例)den-taro@*****.com
パスワード	コントロールパネルで設定したパスワード




④ 「アカウント設定が、一般的なサーバ名で検索したことにより見つかりました。」と表示されますので、ウィンドウ左下の[手動設定]をクリックします。



⑤ 受信サーバ・送信サーバ情報を入力する画面が表示されます。各項目を以下のように入力し、「完了」をクリックします。

受信サーバ	送信サーバ	ユーザ名
POP3	SMTP(そのまま)	メールアドレス 例)den-taro@*****.com
受信サーバ^(POP3) 例)pop.*****.com	送信サーバ^(SMTP) 例)smtp.*****.com	
110	587	
接続の保護なし		
通常のパスワード認証		




- ⑥ 次に「送信サーバ」の設定を行います。
 左側のメニューから[送信 (SMTP) サーバ] をクリックします。
 [送信 (SMTP) サーバの設定]画面が表示されます。
 ハイパーサーバ用の送信サーバ名をクリックし、[編集]ボタンをクリックします。



- ⑦ 送信 (SMTP) サーバ]画面が表示されます。
 以下のように変更し、[OK]ボタンをクリックします。

入力画面	設定・入力内容
接続の保護	なし
認証方法	平文のパスワード認証
ユーザ名	メールアドレス 例)den-taro@*****.com



- ⑧ [送信 (SMTP) サーバの設定]画面に戻ります。
 [OK]ボタンをクリックします。
 これで設定は完了です。