


ハイパーサーバサービス(移行) 移行用メール設定2マニュアル Outlook2010

2


【！注意！】

DNS 切替日より 1 週間後に行ってください。設定を行う前に、必ず受信作業を一度行って下さい。




① [スタート] – [プログラム] – [Microsoft Office] – [Microsoft Office Outlook 2010] をクリックし、Outlook2010 を起動します。

② 「ファイル」タブに切り換え、「情報」の「アカウント設定」から「アカウント設定」をクリックします。



③ [電子メールアカウント] 画面が表示されます。
[メール] タブをクリックします。
旧の設定を選択し、[削除] ボタンをクリックします。



④ もう一つの設定の変更をします。
[変更] ボタンをクリックします。

電子メール アカウントの変更

インターネット電子メール設定
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

ユーザー情報
名前(O): Taro Hokuden
電子メール アドレス(E): den-taro@*****.com

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバ(I): pop.*****.com
送信メール サーバ (SMTP)(O): smtp.*****.com

メール サーバへのログイン情報
アカウント名(U): den-taro@*****.com
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(B)

メール サーバがセキュリティで保護されたパスワード型認証 (SPA)に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(O)

アカウント設定のテスト
この画面内の情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには [アカウント設定のテスト] をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。
アカウント設定のテスト(T)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

- ⑤ [電子メールアカウントの設定]画面が表示されます。
「サーバー情報」の項目で[受信メールサーバー]と[送信メールサーバー]を変更します。

入力画面	通知書の項目
受信メールサーバー	受信メールサーバ(POP3) 例)pop.*****.com
送信メールサーバー	送信メールサーバ(SMTP) 例)smtp.*****.com
アカウント設定のテスト	チェックしない

[次へ]ボタンをクリックします。

- ⑥ [設定完了]画面が表示されます。
[完了]ボタンをクリックします。