## ハイパーサーバサービス(移行) FTP 設定マニュアル 移行用 FTP 設定1マニュアル FFFTP FTP を行う端末のみ設定 お使いの FFFTP のバージョンが 1.98 以前の場合は、 [SourceForge.jp の FFFTP プロジェクト]からバージョン アップを行ってください。セキュリティの高い FTPS を使用するために必要です。 (バーチャルサーバサービスでは FTPS 未対応でしたが、ハイパーサーバサービスは対応しております) お手元に次の書類をご用意の上、設定をしてください。 「FITWeb ハイパーサーバご利用開始のお知らせ」(以下「通知書」) 「FITWeb バーチャルサーバサービスご利用開始のお知らせ」(以下「旧通知書」) 「コントロールパネル ログイン」マニュアル参照のうえ、控えていただいた、お客さまの IP アドレス ■ マスターパスワードの設定 すでに設定されている場合は、「既存の設定を変更する」へお進みください ① [スタート]-[すべてのプログラム]-🔀 U\$ S\* Ex J:s U\$ U\$ 🗮 tt 😈 III 🗰 😫 😣 ■ ホストー覧 [FFFTP]をクリックし、FFFTP を起動しま 2 新規ホスト(N)... す。 新規グル 日付 サイズ 種... 居 1(<u>G</u>)\_ 設定変更(M)... コピー(0) 削除(<u>D</u>). ② [ホストー覧]画面が表示されますが、[閉じ 1 I 接続(S) 閉じる(Q) AJL7 る]で一度、閉じてください。 ssleay32.dll 269,824 dll vitaminDx, unarist, Asami, fortran90, tomo1192, Yuji Tanaka, Moriguchi Hirokazu). デフォルトのマスターバスワードが使われます. マルウェアの攻撃を防ぐため, 固有のマスターバスワードを設定することをおすすめします OpenSSLか読み込まれました. 選択0個(0 Bytes) ローカル空 2678.23M Bytes 転送待ちファイル0個 ter FFFTP (\*) (3) [接続]メニューから、[設定]-[マスターパ 接続(E) コマンド(C) ブックマーク(B) 表示(V) ツール(T) オプション(Q) ヘルプ(H) スワードの変更]をクリックします。 接続(C Ctrl+C S<sup>3</sup> E.c. J.s U<sup>F</sup> U<sup>B</sup> S<sup>3</sup> E.c. J.s U クイック接続(Q)... Ctrl+Q 切断(R) V ٠ 🗃 名前 誦 WS\_FTPから設定をインポート(W). 設定(S) 設定をファイルに保存(S)... 終了(0) 設定をファイルから復元(L). マスターパスワードの変更(M) 全設定の消去... ④ 「新しいマスターパスワードを2回入れてくだ 新しいマスターパスワードを2回入れてください さい]が表示されますので、お客さまにて考 \*\* えたパスワードを登録し、[OK]をクリックし ます。(2回、同じパスワードを登録ください) OK キャンセル ヘルプ ※このパスワードは、FFFTP を起動するためのパ スワードとなります。忘れると、FFFTP を起動できな

FFFTP		
設定されているマスタ	マーパスワードを入力し	てください
ОК	キャンセル	

⑤ これ以降、FFFTP 起動時には、[設定されているマスターパスワードを入力してください]画面が表示されます。
 先ほど設定した、マスターパスワードを入力し、[OK]をクリックします。

くなりますので、ご注意ください。

■ 既存の設定変更 現在の設定を変更します	
★ ホストー覧 新規ホスト(い)… 新規ホスト(い)… 新規ウルーフ <sup>o</sup> (G)… 設定変更(M)… コピー(C) 削除(D)… 1 ↓ 接続(S) 閉じる(Q) ヘルプ	<ul> <li>⑥ [スタート] - [すべてのプログラム] - [FFFTP]をクリックし、FFFTP を起動しま す。</li> <li>⑦ [ホストー覧]画面が表示されます。 既存の設定を選択した状態で、[設定変更] ボタンをクリックします。 ([ホストー覧]が表示されない場合は、メニ ューの[接続] - [ホストの設定]を開きます)</li> </ul>
未ストの設定       ダイアルアップ 高度         基本 拡張 文字コード ダイアルアップ 高度         ホストの設定名(D)       ホスト名(アドレス)(N)         wwww.*****.com       218.123.456.789         ユーザ名(U)       パスワード/パスフレーズ(P)         abc0001       *******         ローカルの初期フォルダ(L)       angny mous         ローカルの初期フォルダ(L)       ocuments and Settings¥staff¥My Documents         レーカルの初期フォルダ(B)       現在のフォルダ         最後にアクセスしたフォルダを次回の初期フォルダとする(E)       OK	<ul> <li>⑧ [ホストの設定]画面が表示されます。</li> <li>[基本]タブをクリックします。</li> <li>[ホスト名(アドレス)]を変更します。</li> <li>ホスト名(アドレス)</li> <li>旧通知書の「IP アドレス」 例)218.123.456.789</li> <li>[OK]ボタンをクリックします。</li> </ul>
※無ホストー覧 新規ホスト(い)… 新規ウルーフ*(G)… 設定変更(M)… コピー(C) 削除(D)… ↑ ↓ ↓	⑨ [ホストの設定]画面に戻ります。

ヘルブ

接続(<u>S</u>)

閉じる(0)



[新規ホスト]ボタンをクリックします。

[ホスト名(アドレス)]にはホームページ上の コントロールパネルにてメールアドレスの登 録を行った際に控えておいた「IP アドレス」を

入力画面	入力内容			
ホストの設定タ	既存と区別する名前を入力			
ホストの設定石	例)www.*****.com(新)			
キフレタ(マドレフ)	ハイパーサーハ゛の IP アドレス			
<b>小へ下石(プトレス)</b>	例)218.987.654.321			
<b>」 エ</b> ク	ハイパーサーハ´の FTP ユーザ´名			
그ㅡヮ右	例)zyxw001			
<b>ゎ゚フ</b> □_ <b>レ゙/</b> ゎ゚フ <b>つ</b> Ⅰブ	ハイパーサーハ゛のハ゜スワート゛			
	(半角大文字)			
ローカルの初期フォルダ	任意(ソフト起動時のお客さまの			
	端末のフォルタを指定)゙			
ホストの初期フォルダ	コンテンツディレクトリ			
<b>※</b> 1	httpdocs または httpsdocs			

※1:SSL 証明書のご契約があり、「httpdocs」と 「httpsdocs」が存在しているお客様で、SSL を使 用した https によりアクセスさせるコンテンツは /httpsdocs/に配置してください。

12 次の設定を確認します。

一覧を取得
-------

(チェックが入っていなければチェックしてください)

ホストの設定 🕜 🔼
基本 拡張 文字コード ダイアルアップ 高度
□ LISTコマンドでファイルー覧を取得(L) □ NI ST -B を使って高速に再帰給索(N)
□ フルバスでファイルをアクセスしない(E)
属性変更コマンド( <u>A</u> ) SITE CHMOD 標準
ホストの種類(H) 自動認識
NLSTファイル名/オプション -alL 標準
OK キャンセル ヘルプ

基本	拡張	文字:	]ード	ダイアル	レアップ	高度	暗号化	; 特殊	诛機能
<b>V</b> 82	铐化なし	で接続	を許可	D.					
VF	TPS (Exp	olicit)で	接続						
- F	TPS (Imp	dicit)で	接続						
しる	FTPC接) 鍵のテキン	元 2 ト		í					
	1.2000 17	a							
								Þ	Ŧ
				_					

(1) [暗号化]タブに切り替えます。
 以下のチェック項目を変更します。

入力画面	入力内容
暗号化なしで接続を許可	チェックする
FTPS(Explicit)で接続	チェックする
FTPS(Implicit)で接続	チェックしない

[OK]ボタンをクリックします。

(1) [ホストー覧]画面が表示されます。設定が二つあることを確認します。

新たに作成した[www.\*\*\*\*\*.com(新)]を選 び、[接続]ボタンをクリックします。

(1) 初回接続時のみ、証明書の確認画面が表示されます。

※次回接続時からは表示されません。

[はい]ボタンをクリックします。

2月 ホスト一覧	×
	新規ホスト(N)
□□, www.*****com(新)	新規グループ( <u>G</u> )
	設定変更(M)
	⊐Ľ-©
	削除( <u>D</u> )
	1 ↓
接続( <u>S</u> ) 閉じる( <u>O</u> )	~ルプ //



F	号化の状	態の保存	8			
3 T E	現在の暗号 (はい)を選打 試行しなくな	化の状態を Rすると次回 ります。 ない	保存しますか から他の暗手 (いい	? 号化方式を え		
xample (*) - FFFT	ア マーク(B) 表示(V) 、 ✿   X -○ 血   @ ille=X000 p	ソール① オプション@ ■ 隆 Si E∞ Ji	ヘルブ( <u>H</u> ) s Uğ Uğ S∛ E <sub>nc</sub> Jis	U# U# (# ) #   <b>5</b>		,
	nesemtp	×				_
Ŋ	日何	サイス 種	名前	日何	サイス 種	
epuninstexe	2013/07/09 16:53	140,458 exe	anon_ftp	2010/02/25 14:52	<dir></dir>	r
FFTP.CHM	2013/02/23 17:48	445,358 CHM	Cer-bin	2011/03/07 14:20	<diro (DIRO)</diro 	r
FFTP+vt	2013/02/23 17:48	14.061 +v+	C error doop	2013/00/20 3:00	(DIR)	- 5
FETP hononston tyt	2013/02/23 17:48	2.311 tvt	httpdocs	2013/07/05 16:06	(DIR)	
nistory.txt	2013/02/23 17:48	58.116 txt	httpsdocs	2013/07/05 16:01	<dir></dir>	r
ibeay32.dll	2013/02/23 17:48	1,178,624 dll	🔁 pd	2013/06/26 9:00	<dir></dir>	r
Microsoft.VC90.CRT.ma	2013/02/23 17:48	381 ma	🗀 private	2010/02/25 14:52	<dir></dir>	r
nsvcr90.dll	2013/02/23 17:48	655,872 dll	statistics	2010/02/25 14:52	<dir></dir>	r
slpem	2013/02/23 17:48	251,338 pem	subdomains	2012/05/18 13:04	<dir></dir>	r
steayozuli	2013/02/23 1740	209,024 011	- web_users	2010/02/20 14:02	(DIR/	1
			<			1
LSD Opening ASCII I Transfer comple	mode data conne te	ction for MLSD				1

転送待ちファイル0個

16 初回接続時のみ、[暗号化の状態の保存] 画面が表示されます。

※次回接続時からは表示されません。

[はい]ボタンをクリックします。

① 左側にパソコンの内容、右側にサーバの内 容が表示されれば、接続完了です。

以上で設定は完了です。

[切断]ボタンをクリックし、サーバとの接続を解除してから、[閉じる]ボタンで FFFTP を終了します。

DNS 切替日までにこの新しい設定で接続をして ホームページの転送を行ってください。

<u>く重要></u>

上記の設定で、FTP の設定が二つ出来ました。

ローカル空 2835.38M Bytes

>M 150 226

ーカル

選択0個(0 Bytes)

移行期間中バーチャルサーバ側のホームページを更新する場合は旧の設定(例では「www.\*\*\*\*\*.com」)を利用して下さい。 い。ハイパーサーバ側へ転送する場合は、新しい設定(例では「www.\*\*\*\*\*.com(新)」)使って、FTPを行って下さい。 なお、ハイパーサーバへ転送したホームページは DNS(ネームサーバ)を切り替えるまで、一般で閲覧できません。