ハイパーサーバサービス FTP 設定マニュアル FFFTP

一般的な無料 FTP ソフトである FFFTP の設定をご案内します。

FTPS を使用するため、バージョン 1.98c 以降が必要となります。1.98c 以前のバージョンは FTPS に対応しておりませんので、[SourceForge.jp の FFFTP プロジェクト]からバージョンアップを行ってください。

お手元に次の書類をご用意の上、設定をしてください。

「FITWeb ハイパーサーバご利用開始のお知らせ」(以下「通知書」)



接続(E) コマンド(C) ブックマーク(B) 表示(V) ツール(T) オプション(Q) ヘルプ(H)

Ctrl+C

Ctrl+Q

挿

SI Euc JIS UN UN SI Euc JIS U

🖌 🖻 🗃

名前

設定をファイルから復元(1)。 マスターパスワードの変更(M 全設定の消去...

WS_FTPから設定をインボート(W)... 設定をファイルに保存(S)...

EFETP (*)

クイック接続(Q)...

まったの設守(中)

接続(C)

切断(R)

設定(S)

終了(0)

- 【スタート】ー【すべてのプログラム】ー [FFFTP]をクリックし、FFFTP を起動しま す。
- [ホストー覧]画面が表示されますが、[閉じる]で一度、閉じてください。

③ [接続]メニューから、[設定]-[マスターパ スワードの変更]をクリックします。

所しいマスターパスワート	を2回入れ	772	ix.	
CARGONIA CONTRACTOR OF A CARGONAL AND A			6.0	

FFFTP		
設定されているマスタ	マーパスワードを入力して	てください
ОК	キャンセル	~117

④ [新しいマスターパスワードを2回入れてください]が表示されますので、お客さまにて考えたパスワードを登録し、[OK]をクリックします。(2回、同じパスワードを登録ください)

※このパスワードは、FFFTP を起動するためのパス ワードとなります。忘れると、FFFTP を起動できなく なりますので、ご注意ください。

⑤ これ以降、FFFTP 起動時には、[設定されているマスターパスワードを入力してください]
 画面が表示されます。
 先ほど設定した、マスターパスワードを入力し、[OK]をクリックします。

★ストー覧

 新規ホスト(い)...

 新規パレーフ*(G)...

 設定変更(M)...

 コピー(C)

 削除(D)...

 1

 接続(S)

 閉じる(Q)

ホストの設定 ? 🔀
基本 拡張 文字コード ダイアルアップ 高度
ホストの設定名(T) ホスト名(アドレス)(N)
fitweb ftp.*****.com
- ユーザ名(U) パスワード/バスフレーズ(P)
****001 ******* anonymous
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
D:¥Document and settings¥****
ー
httpdocs 現在のフォルダ
■最後にアクセスしたフォルダを次回の初期フォルダとする(E)
OK キャンセル ヘルプ

⑥ [ホストー覧]画面が表示されます。

※自動的に出ない場合は、[接続]メニューから [接続]をクリックします。

- ⑦ [新規ホスト]ボタンをクリックします。
- ⑧ [ホストの設定]画面が表示されます。
 [基本]タブに、通知書を確認しながら、設定
 項目を入力します。

入力画面	入力内容
ホストの設定名	設定の名前を任意で入力
	例)fitweb
ホスト名(アドレス)	ハイパーサーハ゛の FTP サーハ゛名
	例)ftp.*****.com
ュ ギタ	ハイパーサーハ゛の FTP ユーサ゛名
ユ 9日	例)abcd001
	ハイパーサーバの FTP パスワード
	(半角大文字)
	任意(ソフト起動時のお客さまの
ローカルリの利力が	端末のフォルダを指定)゙
ホストの初期フォルダ	コンテンツディレクトリ
※ 1	httpdocs

巫平	1/4212	X+J-	r 217	NYYJ	同度	143	休1皮目:
V 92	铐化なし	で接続を詰	节可)				
VF	TPS (Exp	olicit)で接続	売				
F	TPS (Imp	olicit)で接続	売				
) 	FTPC'接(1元					
秘密	鍵のナキ 、	KF [
							~
							-
4						۲	

⑨ [暗号化]タブに切り替えます。以下のチェック項目を変更します。

入力画面	入力内容
暗号化なしで接続を許可	チェックする
FTPS(Explicit)で接続	チェックする
FTPS(Implicit)で接続	チェックしない

[OK]ボタンをクリックします。

×			ホストー覧
 ₹F(N)) -7°@)) 更(M) -@) (D) -] -]	新規ホスト 新規ゲルーフ 設定変更 コピー(削除(<u>0</u>) へルブ	開じる(<u>0</u>)	



[ホストー覧]画面が表示されます。
 設定がひとつできたことを確認します。

[接続]ボタンをクリックします。

[閉じる]ボタンをクリックして、設定完了です。

 初回接続時のみ、証明書の確認画面が表示 されます。

※次回接続時からは表示されません。

[はい]ボタンをクリックします。

⑦ 初回接続時のみ、[暗号化の状態の保存]画 面が表示されます。

※次回接続時からは表示されません。

[はい]ボタンをクリックします。

③ 左側にパソコンの内容、右側にサーバの内 容が表示されれば、接続完了です。

以上で設定は完了です。 [切断]ボタンをクリックし、サーバとの接続を解 除してから、[閉じる]ボタンで FFFTP を終了しま す。